

Microsoft Outlook での設定確認方法

確認前に、登録通知書等から


- ・メールサーバー名 (mail. ご利用のドメイン名)
- ・メールアドレス
- ・パスワード

を確認してください。

(本書はドメインが reiwa.comlink.ne.jp の場合の設定例です。Outlook のバージョンによりメニュー等が異なる場合があります。)

1. 設定画面を開く

Outlook を起動し、「**ファイル**」をクリックします。



「アカウント情報」の画面で「**アカウント設定**」をクリックし、「**サーバーの設定**」をクリックすると設定画面になります。

※「**サーバーの設定**」がない場合は、「**アカウント設定**」をクリックします。



確認したいアカウントをクリックして選択し、「**修復**」をクリックします。

「自分で自分のアカウント・・・」をチェックし、「**修復**」をクリックします。

2. アカウントの設定画面

各項目を確認します。



POP アカウントの設定
tanaka@reiva.comlink.ne.jp

受信メール ▲

ユーザー名: tanaka@reiva.comlink.ne.jp
パスワード: *****
 パスワードを保存する

サーバー: mail.reiva.comlink.ne.jp ポート: 110

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でログインが必要

受信メール ▼

次へ

受信メールの設定確認

ユーザー名：お使いのメールアドレス

(@が%になっている場合は必ず@に変更してください)

パスワード（表示されません）：メールのパスワード

サーバー：ご利用のメールサーバー名 (mail.ドメイン名)

ポート：110

間違いがある場合は変更し、「送信メール」をクリックします。



POP アカウントの設定
tanaka@reiva.comlink.ne.jp

送信メール ▼

送信メール ▲

サーバー: mail.reiva.comlink.ne.jp ポート: 587

暗号化方法: なし

サーバーのタイムアウト

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でログインが必要
 送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です

受信メールサーバーと同じ設定を使用する
 ユーザー名とパスワードを使用してログイン
 メールを送信する前に受信メールサーバーにログインする

次へ

送信メールの設定確認

サーバー：ご利用のメールサーバー名 (mail.ドメイン名)

ポート：587

暗号化方法：なし

「送信サーバーは認証が必要です」にチェック

「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択

間違いがある場合は変更し、「次へ」をクリックします。



Outlook

アカウントが正常に更新されました

完了

アカウントが正常に更新されたら「完了」をクリックし、確認を終了します。

設定確認後、正常にメールの送受信ができるかご確認下さい。

設定変更がうまくいかない場合は弊社サポートまでお問い合わせください。

株式会社ウインテックコミュニケーションズ

コムリンクインターネットサポート係

受付時間：平日 9時から 17時 20分

TEL: 055-220-7388 FAX: 055-220-7393

Email: info@comlink.ne.jp