

## Outlook での確認方法

※バージョンによって多少異なる場合があります。本書は Outlook2016 での説明となります。(ドメインが reiwa.comlink.ne.jp の場合のスクリーンショットです。)

①Outlook を起動した状態で、左上のファイルをクリックします。



②アカウント情報画面で、「アカウント設定」→「サーバーの設定」を選択します。



③POP アカウントの設定画面での設定内容を確認します。

ユーザ名 「メールアドレス」 ※@が%になっている場合は@に必ず変更して下さい。

サーバー 「mail.ドメイン名」 ※ドメイン名はお客様により異なります。

となっていない場合は変更して下さい。

POP アカウントの設定  
tanaka@reiwa.comlink.ne.jp

受信メール ▾

ユーザー名 tanaka@reiwa.comlink.ne.jp

パスワード \*\*\*\*\*

パスワードを保存する

サーバー mail.reiwa.comlink.ne.jp ポート 110

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

送信メール ▾

続いて「送信メール」をクリックします。

④「サーバー」の設定内容を③と同様に確認します。 また「ポート」とオプションも確認します。以下のようになっていれば OK です。なっていない場合は変更して下さい。

POP アカウントの設定  
tanaka@reiwa.comlink.ne.jp

受信メール ▾

送信メール ▴

サーバー mail.reiwa.comlink.ne.jp ポート 587

暗号化方法 なし ▾

サーバーのタイムアウト —

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です

受信メール サーバーと同じ設定を使用する

ユーザー名とパスワードを使用してログオン

メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする

次へ

すべて確認（変更）しましたら「次へ」をクリックします。

⑤「完了」をクリックして確認を終了します。



⑥設定確認が終了しましたら正しくメールの送受信ができるかお試し下さい。

もしうまくいかない場合は弊社サポートまでご連絡下さい。

以上よろしくお願い致します。

株式会社ウインテックコミュニケーションズ

コムリンクインターネットサポート係

受付時間 平日9時から17時20分

TEL: 055-220-7388 FAX:055-220-7393