


Mozilla Thunderbird での確認方法


※バージョンによって多少画面構成が異なる場合があります。

(スクリーンショットはドメインが reiwa.comlink.ne.jp の場合のものです。)

①Thunderbird を起動し、左メニューのメールアカウントを選択し、「このアカウントの設定を表示する」をクリックします。



②アカウント設定画面が表示されますので「SMTP サーバーを編集」をクリックします。



③以下のようにになっているか確認します。なっていない場合は変更します。

送信 (SMTP) サーバー

設定

説明(D):

サーバー名(S): mail.reiwa.comlink.ne.jp

ポート番号(P): 587 既定値: 587

セキュリティと認証

接続の保護(N): なし

認証方式(I): 平文のパスワード認証 (安全でない)

ユーザー名(M): kato@reiwa.comlink.ne.jp

OK キャンセル

変更内容

サーバ名	mail.ドメイン名
ポート番号	587
ユーザー名	メールアドレス @が%になっている場合は、@に必ず変更して下さい。

注 1) ドメイン名はお客様により異なります。

注 2) 入力する文字はすべて半角です。

確認したら「OK」をクリックします。

④次に左メニューより「サーバー設定」をクリックします。

アカウント設定

▼ kato@reiwa.comlink.ne.jp

サーバー設定

送信控えと特別なフォルダー

編集とアドレス入力

迷惑メール

ディスク領域

開封確認

セキュリティ

▼ ローカルフォルダー

迷惑メール

ディスク領域

アカウント設定 - <kato@reiwa.comlink.ne.jp

アカウント名(N): kato@reiwa.comlink.ne.jp

既定の差出人情報

このアカウントで使用する既定の差出人情報を設定して

す。

名前(Y): KATO

メールアドレス(E): kato@reiwa.comlink.ne.jp

返信先 (Reply-to)(S): 受信者からの返信を受け

組織 (Organization)(O):

⑤サーバー名とユーザー名を確認します。以下のようにない場合は変更して下さい。

確認内容

サーバ名	mail.ドメイン名
ユーザー名	メールアドレス @が%になっている場合は、@に必ず変更して下さい。

注 1)ドメイン名はお客様により異なります。

注 2)入力する文字はすべて半角です。

最後に「OK」を押して終了します。

一度正しくメールの送受信ができるかお試し下さい。もしうまくいかない場合は弊社サポートまでご連絡下さい。

株式会社ウインテックコミュニケーションズ
 コムリンクインターネットサポート係
 受付時間 平日 9時から 17時 20分
 TEL: 055-220-7388 FAX:055-220-7393