


メール設定手順 (Windows8 Windows Live Mail)

1. はじめに


Windows8には標準で「メール」がありますが、このメールはComLinkのメール設定に対応していません。お手数ですが以下の方法でWindows Live Mailの設定にてご利用をお願い致します。




「スタート」画面の「メール」は使用出来ません。

Windows Live Mailの確認

スタート画面上で右クリックし、画面右下のアプリバーの「すべてのアプリ」をクリックします。



「アプリ」一覧に「Windows Live Mail」があったらクリックして起動し、3.の「メールの設定」へ進んで下さい。



なかった場合は2.の「Windows Live Mailのダウンロードとインストール」へ進んで下さい。

2. Windows Live Mailのダウンロードとインストール (Windows Live Mailがインストールされていない場合)

Windows Live Mailがインストールされていない場合はMicrosoftのサイトより「Windows Essentials」をダウンロードしインストールを行って下さい。

注意：既にWindows Live Mailがある場合はダウンロードせず3.に進んで下さい。

Windows Essentialsのページ


<http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-live/essentials-home>

「Windows Essentialsの入手」の「今すぐダウンロード」をクリックし、実行するとインストールが開始されます。

i. 「インストールする製品の選択」をクリックして選びます。



ii. 「メール」にチェックを付けます
(他にインストールしたいソフトがあったら同時にチェックを付けます)



「インストール」をクリックするとチェックしたソフトのインストールが開始されます。

iii. インストールが完了したら「閉じる」をクリックします。




3 . メールの設定


Windows Live Mailを起動します。




「アカウント」をクリックします。



「電子メール」をクリックします。



「電子メールアカウントを追加する」のウィンドウで以下の内容を入力して下さい。

A screenshot of the 'Add your own email account' window in Windows Live Mail. The window title is 'Windows Live メール'. The main heading is '自分の電子メール アカウントを追加する'. Below the heading, there are several input fields: '電子メール アドレス' (Email address), 'パスワード' (Password), and '表示名' (Display name). There are also checkboxes for 'パスワードを保存する(弊)' (Save password) and '手動でサーバー設定を構成する(C)' (Manually configure server settings). The '次へ' (Next) button is highlighted with a red circle.

電子メールアドレス：
登録通知書の「電子メールアドレス」

パスワード：
登録通知書の「パスワード（メールアドレスの横のパスワード）」

表示名：お名前（メールの差出人として使用）

手動でサーバー設定を構成する：
必ずチェックを付ける

「次へ」をクリックします。

「サーバー設定を構成」のウインドウで以下の内容を入力して下さい。

なお、「サブドメイン」「メールアカウント」は、メールアドレスの以下の部分です。

メールアドレス *****@####.comlink.ne.jp
メールアカウント ↑ ↑ サブドメイン

注：お使いのメールアドレスにサブドメインがない場合は「eps2」
にして下さい。

受信サーバー情報
サーバーの種類: POP
サーバーのアドレス: pop.サブドメイン.comlink.ne.jp
ポート: 110
 セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(B)
次を使用して認証する: クリア テキスト
ログインユーザー名: メールアカウント

送信サーバー情報
サーバーのアドレス: mail.サブドメイン.comlink.ne.jp
ポート: 587
 セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(B)
 認証が必要(A)

Buttons: キャンセル, 戻る, 次へ

受信サーバー情報

サーバーの種類：POP

サーバーのアドレス：

pop.サブドメイン.comlink.ne.jp

ポート：110

セキュリティで保護された接続が必要：

チェックしない

次を使用して認証する：クリア テキスト

ログインユーザー名：メールアカウント

送信サーバー情報

サーバーのアドレス：mail.サブドメイン.comlink.ne.jp

ポート：587

セキュリティで保護された接続が必要：チェックしない

認証が必要：チェックする

「次へ」をクリックします。

電子メール アカウントが追加されました

*****@*****.comlink.ne.jp が追加されました

完了

「完了」をクリックします。メールアカウントの設定が終了し、使用可能となります。