

メールの設定 (Mac)

設定の前に:

以下の内容を「お客様登録通知書」で確認して下さい

メール設定の確認項目:

- ・受信メールサーバ
- ・送信メールサーバ
- ・メールアドレス
- ・パスワード

設定方法

1. Mailを開きます。最初の設定で「ようこそ…」が出たら「続ける」をクリックします。

アカウントを追加する場合はメニューから「アカウントの追加」をクリックします。

「メールアカウントのプロバイダを選択...」が出たら「その他のメールアカウント...」を選び、「続ける」をクリックします。



2. 必要な情報を入力します。

名前:「差出人」として表示される名前です。漢字、英文が使用可能です。

メールアドレス:メールアドレス

パスワード:メールパスワード

入力後「サインイン」をクリックします。

サーバー情報が入力されていないのでエラー表示が出る場合はここで以下の内容を入力します。

ユーザ名:メールアドレス

アカウントの種類:クリックして POP を選択


受信用メールサーバ:「お客様登録通知書」の「受信サーバ」

送信用メールサーバ:「お客様登録通知書」の「送信サーバ」


入力後「サインイン」をクリックします。

「サインイン」をクリックすると一旦アカウントが作成されますが、追加設定のため以下の作業を行ってください。

3.追加設定のため、メニューの「メール」→「環境設定」をクリックします。



「アカウント」をクリックし、[サーバ設定]をクリックします。以下の内容を入力します。



受信用メールサーバ
接続設定を自動的に管理: チェックしない
ポート: 110
TLS/SSL を使用: チェックしない
認証: クリックして「パスワード」を選択

送信用メールサーバ
接続設定を自動的に管理: チェックしない
ポート: 587
TLS/SSL を使用: チェックしない
認証: クリックして「パスワード」を選択

4.他の設定

「保存」をクリックし、「アカウント」の「詳細」をクリックしてから以下の内容を入力します。



このアカウントを使用: チェック
メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除: メールをサーバから受信後、指定された期間経過したものはサーバから削除されます(指定しなくても60日以上経過すると削除されます)
* サーバに残ったメールの容量が制限を超えるとメールが配信されなくなります。受信メールの量が多い場合はチェックを入れるか、日数を短くしてください。

5.終了

アカウントのクローズボタン(左上)をクリックすると設定が終了します。