



コムリンクインターネット Outlook Express 設定マニュアル (Windows XP)


1. スタートボタン → すべてのプログラム → Outlook Express の順番で左クリックします。




2. ツール(T) → アカウント(A) の順番で左クリックします。



3. 追加(A) → メール(M) の順番で左クリックします。



4. お客様のお名前、会社名、ニックネームなどを入力し、次へ(N) を左クリックします。



5. お客様のメールアドレスを入力し、次へ(N) を左クリックします。
お客様のメールアドレスは、お客様登録通知書に記載されております。

インターネット接続ウィザード

インターネット電子メール アドレス

電子メールのアドレスは、ほかのユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

電子メール アドレス(E): お客様のメールアドレスを入力
例: t-chofu@microsoft.com

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

6. 入力項目表をもとに、受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバー (I) : 、送信 (SMTP) サーバー (O) : を入力し、**次へ (N)** を左クリックします。

インターネット接続ウィザード

電子メール サーバー名

受信メール サーバーの種類(S) POP3

受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバー(I):
pop 識別子.comlink.ne.jp

SMTP サーバーは、電子メールを送信するときに使用するサーバーです。

送信メール (SMTP) サーバー(O):
mail 識別子.comlink.ne.jp

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

入力項目表

受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバー	pop. 識別子(※).comlink.ne.jp
送信メール (SMTP) サーバー	mail. 識別子(※).comlink.ne.jp

- ※1 識別子とは、お客様のメールアドレスの@右側 eps〇〇 の部分になります。
comlink@eps4.comlink.ne.jp というお客様の場合、識別子は eps4 となります。
旧サービスのタイプ G2/タイプ G のお客様の場合、識別子はグループ ID となります。

7. 入力項目表をもとに、アカウント名(A)：、パスワード(P)：を入力し、次へ(N) を左クリックします。

インターネット 接続ウィザード

インターネット メール ログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。

アカウント名(A): ※自動的に入力されているので、変更する必要はありません※

パスワード(P): お客様のメールパスワードを入力

パスワードを保存する(S)

メール アカウントにアクセスするときに、インターネット サービス プロバイダがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を必要としている場合は [セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する] をオンにしてください。

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する(S)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

入力項目表

アカウント名	自動的に入力されているので、変更する必要はありません。
パスワード	お客様登録通知書のメールパスワード

8. 完了 を左クリックします。

インターネット 接続ウィザード


設定完了

セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。
これらの設定を保存するには、[完了] をクリックしてください。


< 戻る(B) 完了 キャンセル

9. アカウントウインドウに、コムリンクの設定が追加されています。


追加されたコムリンクの設定 → プロパティ の順番で左クリックします。



10. 詳細設定 を左クリックし、送信メール (SMTP) (O): の値を、25 から 587 に変更し、OK を左クリックします。



11. **閉じる** を左クリックします。




12. 正しく設定されているかを確認するため、自分自身にテストメールを送信します。

メールの作成 を左クリックします。



13. 宛先: に **ご自身のメールアドレス**、件名: に **テストメールです**、本文に **テストメールです** と入力し、左上の **送信** を左クリックします。



14. **送受信** を左クリックして、テストメールが受信されれば設定完了です。

