

ホームページアップロード用 FTP ソフト設定変更例 (FFFTP の場合)

新サーバ(Plesk 版)ではFTPユーザ名、FTPパスワード、ドキュメントルート(転送先フォルダ)が変更されますので、お手数ですがサーバ移行後は FTP ソフト等の設定を以下のように変更してご利用下さい。

以下はドメインが”reiwa.comlink.ne.jp”の場合の設定変更例です。

■変更する点は基本的に以下の 3 点です。

- ユーザ名 : 別紙「ホスティング S/G Plesk 版 設定一覧」の「FTP ユーザ名」をご参照下さい
- パスワード : 別紙「ホスティング S/G Plesk 版 設定一覧」の「FTP パスワード」をご参照下さい
- 転送先フォルダ : httpdocs

■FFFTP の場合

接続→ホスト一覧より該当するものを選択し、「設定変更」をクリックします。

ホストの設定

高度 暗号化 特殊機能
基本 拡張 文字コード ダイアルアップ

ホストの設定名(I) www.reiwa.comlink.ne.jp
ホスト名(アドレス)(N) www.reiwa.comlink.ne.jp

ユーザー名(U) FTP-ID
パスワード/パスフレーズ(P) ●●●●●●●●●● anonymous

ローカルの初期フォルダ(L) ...

ホストの初期フォルダ(R) httpdocs 現在のフォルダ

最後にアクセスしたフォルダを次回の初期フォルダとする(E)

OK キャンセル ヘルプ

(注) www.reiwa.comlink.ne.jp のところは実際は www.お客様ドメイン名 となります。
異なる設定になっている場合は、お手数ですが上記のようにご変更下さい。

接続エラーとなる場合は、PASV モードになっているかご確認下さい。

ホストの設定

高度 暗号化 特殊機能
基本 拡張 文字コード ダイアルアップ

FireWallを使う(F)
 PASVモードを使う(V)
 フォルダ同時移動を使う(S)

ポート番号(X) 21 標準

ホストのタイムゾーン(T) GMT+9:00 (日本)
セキュリティ(Q) 自動認識
接続時にホストに送るコマンド(D)

(注)ソフトウェアのバージョンによって、多少項目が異なる場合がありますのでご了承下さい。