



コムリンクインターネット Windows メール 設定マニュアル (Windows Vista)


1. スタートボタン (画面左下) → すべてのプログラム の順番で左クリックします。




2. Windows メール を左クリックします。




3. ツール → アカウント の順番で左クリックします。




4. 追加(A) を左クリックします。



5. 電子メールアカウント → 次へ(N) の順番で左クリックします。



6. お客様のお名前やニックネームなどを入力し、次へ(N) を左クリックします。



7. お客様のメールアドレスを入力し、次へ(N) を左クリックします。
お客様のメールアドレスは、お客様登録通知書に記載されております。

インターネット電子メール アドレス

電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

電子メール アドレス(E)

例: t-chofu@microsoft.com

[電子メール アカウントの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

8. 入力項目表をもとに、受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバー (I) : 、送信 (SMTP) サーバー (O) : を入力し、**次へ (N)** を左クリックします。

入力項目表

受信メール (POP3 または IMAP) サーバー名	pop. 識別子(※).comlink.ne.jp
送信 (SMTP) サーバー名	mail. 識別子(※).comlink.ne.jp
送信サーバは認証が必要	左クリックしてチェックマークを入れて下さい

※1 識別子とは、お客様のメールアドレスの@右側 eps〇〇 の部分になります。

comlink@eps4.comlink.ne.jp というお客様の場合、識別子は eps4 となります。

旧サービスのタイプ G2/タイプ G のお客様の場合、識別子はグループ ID となります。

9. 入力項目表をもとに、アカウント名(A)：、パスワード(P)：を入力し、次へ(N) を左クリックします。

インターネットメールログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

ユーザー名(A): ※自動的に入力されています※

パスワード(P): お客様のメールパスワードを入力

パスワードを保存する(W)

次へ(N) キャンセル

入力項目表


ユーザ名	自動的に入力されているので、変更する必要はありません。
パスワード	お客様登録通知書のメールパスワード

10. **完了** を左クリックします。




11. アカウントウィンドウに、コムリンクの設定が追加されています。


追加されたコムリンクの設定 → プロパティ の順番で左クリックします。



12. **詳細設定** を左クリックし、送信メール (SMTP) (O) : の値を、**25 から 587** に変更し、**OK** を左クリックします。




13. **閉じる** を左クリックします。




14. 正しく設定されているかを確認するため、自分自身にテストメールを送信します。

メールの作成 を左クリックします。



15. 宛先: に **ご自身のメールアドレス**、件名: に **テストメールです**、本文に **テストメールです** と入力し、左上の **送信** を左クリックします。



16. **送受信** を左クリックして、テストメールが受信されれば設定完了です。

